


उप बहुलकीकरण : →


सहस्रोंजी जंधो हारा खड़कर एवं अनु भास में स्थित
सह लड़ा अनु बहुलक तथा यह किया बहुलकीकरण कहलाती है।
(दोहे अनु) को एकलक तथा जनने वाले अनु को बहुलक कहते हैं।
एकलक तथा बहुलक दोनों का मूलाधारी समान होते हैं, बहुलक का
अनुभार एवं अनुसूत एकलक अनु का एक सरल गुण होता है।
एकलकों के बहुलक में परिवर्तन की किया (एकलक → बहुलक) के

Ex. पुनरावृति डकड़ी की लूँगी

मान किया जाये कि A एक एकलक है,
 $nA \rightarrow A_1$ हिलक, $3A \rightarrow A_3$ बिलक



Ex. एथीलीन के बहुलकीकरण से पोली एथीलीन का निर्माण



⇒ बहुलकों का वर्गीकरण : —

(A) उदगम या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण : →

इस आधार पर बहुलकों की निम्न लीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
(अ) प्राकृतिक बहुलक : →

प्रकृति में पाये जाने वाले उर्ध्व. जीव. जन्तुओं

एवं जनस्पष्टियों में प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं।

Ex. स्टार्च, सेल्यूलोज, रबह, प्रोटीन — मूविलक अम्ल etc.

(a) अर्द्धसंश्लेषित बहुलक :-

इन्हें प्राकृतिक बहुलक की रसायनिक किया जाता है।

Ex. सैलुलोज की सॉड H_2SO_4 की उपस्थिति में एसीटिक एन्हाइड्राइड से एसिटिलीकरण कराने पर, सैलुलोज की एसिटेट बनता है। [वल्कनीकूल रबड]

(b) ईंध्रिम बहुलक :-

मानव हारा प्रयोगशाला या फैक्ट्री में (Factory) बनाये गये बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं।

Ex. नाड्लैन - 66, BUNA - S, बोकेलाइट, टेफ्लॉन,

(c) संरचना पर आधारित पर्फिक्यरण :-

इसमें एकलक इकाइयों के संयुक्त होने पर के प्रकार पर निर्भर करता है।

(d) रेखीय बहुलक (Linear Polymer) :-

इसमें एकलक इकाइयाँ

एक सीधी शृंखला में परस्पर जुड़े रहते हैं।

इस प्रकार के बहुलक में उच्च गलबन्धक, उच्च उनत्व तथा उच्च उनन सामर्थ्य होती है।

Ex. पॉलीथीन $[-CH_2 - CH_2 -]_n$
 → टेफ्लॉन $[-CF_3 - CF_3 -]_n$
 → PVC
 → पॉलीएस्टर etc.



fig. . रेखीय बहुलक

(b) शाखित शृंखला बहुलक :-

216

जब बहुलक की प्रभुत्व शृंखला के दृष्टर - उधर शाखाएँ निकलती रहती हैं तो वे भरेखीय या शाखित बहुलक कहलाते हैं। इन बहुलकों का निम्न गलबन्धक, निम्न उनत्व, तथा निम्न उनन सामर्थ्य होते हैं।

Ex. स्टीरी, एमाइलोपेनिट, गुणान्कोगन etc.



Fig : विशेष बहुलक

(c) तिर्यक या जालयुक्त बहुलक :→ 2K6

रेखीय कृंखलाएं परस्पर कॉस बंधो डारा जाल सा बना लेते हैं। ऐसे बहुलक को कॉस विन्दित या जालयुक्त या तिर्यक बहुलक कहते हैं। ये बहुलक कठोर, मजबूत तथा भंगुर होते हैं।

जब बहुलक अणुओं में कई एक बहुलक आपस में चुड़ा जाता जाल सा बना लेते हैं। ये बहुलक बेंडेलाइट, धूरिया, फार्मिएटिलाइट बहुलक।



तिर्यक बहुलक

(d) संषटक इकाइयों के आधार पर क्रिक्टरण :→

2K5(3) समबहुलक :→

जब किसी योगिके एक ही प्रकार के अणु समबहुलक क्रिक्टरण करती हैं। यह किया या कृति इकाई आपस में चुड़ा बहुलक बनते हैं। यह किया समबहुलक क्रिक्टरण करती हैं।

Ex. - एथीलीन से पोलिथीन बनना।

- लाइनिल बलो. से पोली वाइनिल बलो. (PVC) बनना।

- टेहा फ्लोरो एथिलीन से PTFE बनना etc.

2K5(4) विषम बहुलक :→ या सह-बहुलक (Co-Polymer) :-

जब दो भिन्न-2 योगिकों के अणु आपस में चुड़ा बहुलक बनते हैं। यह किया सहबहुलक क्रिक्टरण करती है।

Ex. फौनोल + फार्मिएटि. से बेंडेलाइट का बनना।

- हेवसा मेथिलीन डाई एमीन + एडीपिक अम्ल → नाइलोन-66



(4) संश्लेषण पर आधारित वर्गीकरण :→
दो शै़िग्नियों में विभल हैं।

(अ) योगात्मक एवं संकुलन बहुलक :→



जब कुड़ी असंतृप्त एकलक

अग्र आपस में जुड़कर एक बड़ा अग्र बनते हैं तथा कोई अन्य द्वेष उत्पाद नहीं बनता है। यह बड़ा अग्र योगात्मक बहुलक तथा यह हिया योगात्मक बहुलकीकरण कहलाती है।

Ex. एथीलीन से पॉलीएथीलीन बनना —



पॉलीएथीलीन



पॉलीवाइनिल क्लोराइड (PVC)

(छ) संघनन बहुलक (Condensation Polymer) :→

जब एकमान या बिज्ञ-२

एकलक अग्र आपस में जुड़कर एक बड़े अग्र का निर्माण करते हैं परन्तु साथ ही कुछ द्वेष अग्र भी होते यह जलने वाला बड़ा अग्र संघनन बहुलक एवं यह हिया संघनन बहुलकीकरण कहलाती है।

Ex. हेक्सा मेथिलेन डाई एमीन एवं एडीपिक अम्ल के अग्र आपस में हिया कर बाइलेन - 66 बनते हैं।

Note :→ ६, ६ चार्बन की एकलक इकाइयों जुड़ने पर इसका नाम नाइट्रोन - ६६ होता है।

1997
(5) आठिक बलों के आधार पर → चारेभागों में बाटा जाया है-

(अ) प्रत्यास्थ बहुलक [Elastomers] :-

इस प्रकार के बहुलकों में अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इन्हें खीचने पर एक सीमा तक उभें हो जाते हैं एवं छोड़ने पर पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं तथा तिर्यक लंबाओं की संरक्षा बढ़ाते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का गुण बढ़ाया जा सकता है।

Ex. बहुकनीकृत रबड़, BUNA-S, नियोप्रीन etc.

(ब) कृषिम रेष्टो [Fibres] :-

इनकी बहुषंख्या है H- बंध जैसे प्रबल अन्तराभूक बलों द्वारा आपस में बन्धित होती है इसलिये कृषिम रेष्टो में उच्च तनन सामर्थ्य होती है। ये सामान्यतः क्रिस्टलीय तथा तीक्ष्ण गतिशील प्रदर्शित करने वाले बहुलक हैं। इसका बहुलकों को रेष्टो में रूप में प्राप्त कर सकते हैं जिससे ये कपड़ा उत्पादन में काम में आते हैं।

Ex. नाइट्रोन - 66

1998, 2002
(स) ताप सुनाय बहुलक [Thermoplastics]

रेष्टोकार बहुलक दोनों के बीच भी अन्तराभूक बल पाया जाता है।

इसमें प्रत्यास्थ अनुष्ठान है।

इनके बीच में त्रियुक्त बनाऊं की संस्था की कमी की वजह से इन्हें⁽⁴⁾ गरम करके मुख्यायम कर सकते हैं एवं मस्तिष्की या स्नैच्स के कुछ भी आकृति बना सकते हैं।

Ex. P.V.C., पॉलीथीन, लिलौन etc.

३) तापद्रृढ़ बहुलक [Thermosetting Polymers] :-

1998, 2K2

इनकी बहुलक मूरब्बाओं

के मध्य कमी अधिक त्रियुक्त बंध होते हैं। इनकी संरचना एवं विविरिय जाल के समान होती है। इन्हें सामान्यतः निम्न अणुभार वाले अर्धतारल बहुलकों के गम करके बनाया जाता है। गम अवस्था से में सांचों में भरने पर ये संचे की आकृति ग्रहण कर लेते हैं; पर गम किया जाए तो भी नहीं पिछलते हैं।

Ex. बैकेलाइट

२५

बहुलकीकरण की सामान्य विधियाँ :-

- (अ) योगात्मक बहुलकीकरण
- (ए) संघनन बहुलकीकरण

(अ) योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि :-

योगात्मक बहुलकीकरण के शुरूआत इह है कि बहुलक के दो विविध बहुलक खाले हैं। यद्योऽपि इसमें एकलक इकड़ उत्तरोत्तर झम में बढ़ती जाती है।

(१) मुक्त मूलक (२) आयनिक

- (१) दोनों प्रकार की क्रियाविधि तीन चरण (१) शुरूआत प्रारंभिक
- (२) शुरूआत संचरण (३) शुरूआत समापन पद में सम्पन्न होती है।

(१) मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण :-

इस क्रियाविधि के प्रारंभसाड़ की उपस्थिति में एथीन के बहुलकीकरण के द्वारा बता सकते हैं। निम्न पदों द्वारा :-

(२) शुरूआत प्रारंभन पद :-





प्रारंभिक पदार्थ (प्रारंभसाड़) का अपशिष्ट

छोड़कर मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं जो प्रारंभन पद में उभ माला है।

मुख्य मूलक



(b) कृत्रिम अणु संचरण पद :-

अब यह मुख्य मूलक एथीन अणु से पुँजर बड़ा अणु बनाता है तथा इस पर मुख्य मूलक पाये जाने वाले से ऐसे फिर एथीन एकलकु छाई से पुँजर बड़ा अणु बनाता है। इस प्रकार एथीन अणु पुँजरे जाते हैं एवं उन्हें मुख्य मूलक का निर्माण हो जाता है। यह पद संचरण या कृत्रिम दृष्टि पद कहलाता है।



(c) कृत्रिम समापन पद :-

कृत्रिम का समापन करने के लिए दो अणु मुख्य मूलक को आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे अभिक्रिया रुक जाती है।



(2) आयनिक योगात्मक शहूलकीकरण :-

आयन दो ब्रह्मार के होते हैं -

(७) धनायनिक्त

(b) ~~प्र० ॥~~ अलायणी

(9) धनायनिक बहुलकीकरण :-


—इसे अम्ल उत्प्रेरित बाटुल कीकरण भी

ਮੁਹਤੇ ਹੋ ਇਸਾਮੇ ਪਾਰਮਿਖ ਪਦ ਧਨਾਧਨ ਯਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰੋਲਾ ਹੋ।

(1) भूर्सला प्रारम्भिक पद :-

ਫੁਲੇਵ ਹੋਨ ਸ਼ਨੇਹੀ ਧਾਇਸਿਲ ਏਕਲਕੁ ਪਰ




आङ्गमण करके ए उचित्यनायन बनाता है जो प्रारम्भिक पद के रूप में काम आता है।



(e - दृष्टि)

(२) श्रीखाला संचरण पद : —

इस धनायल पर बाढ़निल समूह है एवं डॉक्टर में कार्डिधनायल कुसाला बाढ़ती जाती है।





ਮੁੰਖਲਾ ਵਿਸ਼ਾਰਾਮਨ, ਪਦ

(c) भृंखला समापन पद : -

(7)

इस संचरण पद को नाभित्तस्नेही या अणायन द्वारा समापन कराया जा सकता है।




(b) अणायनिक बहुलकीकरण : -

इसे क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण

भी कहते हैं।

(i) भृंखला प्रारम्भन पद : -



यह क्षार नाभित्तस्नेही की मात्रा प्रमाणार करते हैं। वाइनिल समूह पर अणायन के आँकड़ा करने पर काली अणायन बनता है।



[$\text{x} = \text{डें. आकृषि समूह}$]


(2) भृंखला संचरण या विस्तरात्मक पद : -

इस प्रकार अनेक वाइनिल समूह खुलते जाते हैं एवं कार्बो अणायन भृंखला बनती है।



(3) शुरुखला समापन पद :-

यह फार्बिक्रोन क्रिया से समापन कर किया जा समापन करता है। (या रोकता है।)








कुछ महत्वपूर्ण बहुसंकेत :-

(1) नाइलोन - 66 :-

जब हैमसा मेधिलीन डाई-एमीन एवं एडिपिक अम्ल की एकलकु छकाई आपस में मिलकर, H₂O और कानिकासन कर एक ऐडेन भूषण का निर्माण करते हैं जिसे नाइलोन - 66 कहते हैं। इसमें एकलकु छकाई 6-6 कार्बन की होने की वजह से इसे नाइलोन - 66 कहते हैं।

ये एकलकु छ आपस में H₂O और निकालकर एमाइड समूह का निर्माण करते हैं अतः नाइलोन - 66 पोलीएमाइड समूह का बहुसंकेत है।


एक एकलकु छकाई अलग-अलग होने की वजह से यह विषम लहुलकीकरण एवं दोहरे अणु के निकासन से संघनन लहुलकीकरण उभयं और अलग-अलग होता है।




(2) टेरीलीन या डेकान या पॉलीस्टर \rightarrow

जब टेरेफैथैलिक अम्ल
एक एथिलीन ग्लाइकोल एकलक इकाई आपस में जिलकर एक
बड़े अणु का निर्माण होते हैं जो संघनन बहुलकीकरण का उदाहरण है।
ज्योंकि उसमें H_2O भण का निष्कासन होता है।






जल का अण निकलने पर दो एकलक छकाइयोंके
मध्य में एस्टर समूह बनता है भवा: यह पॉलीस्टर के नाम
से भी जाना जाता है। तथा यह पद हीलि बहुरूपक का उदाहरण है।



एथिलीन ग्लाइकोल



टेरेफैथैलिक अम्ल



डेकान या डेसी टेरेलीन




\Rightarrow उपयोग \rightarrow

वस्त्र उद्योग में, सुरक्षा बेल्ट, रस्सी बनाने तथा
जावे की पाल भादि बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है।

(3) PVC (पॉली वाइनिल च्लोराइड) बनना :-

जब वाइनिल + च्लोराइड

एकलक अणु आपस मे जुड़ते जाते हैं एवं अन्य दोहरा उत्पाद नहीं बनते तथा एक बड़े अणु का निर्माण योगात्मक अभिक्रांता होता है। यह बड़ा अणु PVC कहलाता है। मुख्य मूल्य योगात्मक अभिक्रांति होती है।




PVC (पॉली वाइनिल च्लोराइड)

उपयोग →

- i), पाइप, दड़, खददरे जाने मे।
- ii), प्लास्टिक्स ऑफर के रूप मे एस्ट्रर मिलने पर यह मुख्यमं हो जाता है। तथा छसका उपयोग वाइनिल चमड़े के रूप मे किया जाता है। इससे भरताती कोट, ठैंडबोग, परदे के कपड़े, फश्श की पॉलिश आदि पर पॉलिवा के रूप मे।

(4) PTFE (पॉली ट्रेफ्लोरो एथिलीन या ट्रैफ्लॉन)

ट्रैफ्लोरो एथिलीन एकलक अणु के आपस मे योगात्मक अभिक्रांता होता है। समबहुलक ट्रैफ्लॉन




ट्रैफ्लॉन

विद्युत राशि तथा खाना बनाने के उपकरण में।

(5) पोलीएंसिलो नाइट्रोइल (PAN) :-



जब एंसिलो नाइट्रोइल ($\text{CH}_2 = \text{CH-CN}$)
एकलक डकाईयां योगात्मक रूप से आपस में जुड़कर बड़े अणु का
निर्माण करते हैं जिसे PAN कहते हैं।



PAN

(6) नोड्लॉन 6,10 :-


जब हैम्सा मैथिलेन अई एमीन एवं
सैबिसिक्ल अम्ल (Sebacic acid) से संघनन द्वारा नोड्लॉन 6,10
बनता है इसमें एकलक डकाई 6 एवं 10 कार्बन की होती है।



नोड्लॉन 6,10





(7) नाड्लॉन - 6 या [Perion] :-

यह केप्रोलैक्टम (Caprolactam)
एकलक डकाई की पुनरावर्ती द्वारा बड़ा अणु नाड्लॉन - 6 बनता है।



✓ (8) बोक्साइट :-

जब फिनॉल एवं फर्मिएलिड़ों की अभिक्रिया से बोक्साइट कंता हो जो कि एक थर्मोसेटिंग (तापदृढ़ बनुलक) हो और ऐमिन तथा अम्ल की उपयोग संबन्ध पर थर्मोप्लास्टिक पदार्थ बनते हों जो रेखीय बनुलक हो जिसे नोबोल्क भूलते हों। जब क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया पर संबन्धन के फलस्वरूप तापदृढ़ बनुलक बनता हो जिसे रिसॉल भूलते हों। गर्म भूलते पर लिंगुल बंध नहीं जाते हों जिससे बोक्साइट बनता हो।



उपयोग:-

विद्युतरोधी उपकरण में

Ex. फिल्म।



बोक्साइट

✓ (9) संश्लेषित रबड़ :->

2K3

(a) BUNA - S या SBR (स्टायरीन व्यूटाइड्स रबड़) :->

जब स्टायरीन एवं 1, 3 - व्यूटा-इड्स के सम्मिश्रण के सहबहुलकृतरण द्वारा प्राप्त होता है।





BUNA - S

उपयोग → वाहनों के टायर, जूते बनाने में।

(b) BUNA - N (नाइट्रोइल रबड़) :->

जब 1, 3 - व्यूटा-इड्स एवं ओपीनो नाइट्रोइल एकलकु इकाई के सहबहुलकृतरण से प्राप्त होता है।



उपयोग → डॉक्यल सील, गेस्ट्रेट, संग्रहन टैंक अस्तर बनाने में।

(c) ABS रबड़ :->

यह 1, 3 - व्यूटा-इड्स (20%) ओपीनो-


नाइट्रोइल (30%) एवं स्टाइरीन (50%) के सहबहुलकृतरण से प्राप्त होता है।

उपयोग → मोटरकार का चौंचा बनाने में।

✓ (d) नियोप्रीन रबड़ :-> 2K2

जब 2 - ब्लोरो, 1, 3 - व्यूटा-इड्स

(फ्लोरोप्रीन) के ओगातम्ब सहबहुलकृतरण द्वारा प्राप्त होता है।



नियोजीन रूढ़

उपयोग : → प्रहिरोधक के रूप में, हॉजेज, ट्रेस्केट, प्रिन्टिंग रोलर आदि बनाने में।

⇒ जैव बहुलक स्वं जैव नियनीकृत बहुलक : →
(Biopolymer vs Biodegradable polymer)



प्राकृतिक बहुलक को ही जैव बहुलक कहते हैं जैसे - प्रोटीन, -यूरिलिक अम्ल, लिपिड, पॉलीसेटोराइड etc.

जैव नियनीकृत बहुलक : → यदि जीवाणु हारा बहुलक को दें तो अनुओं में वर्कमा जैवनियनीकृत बहुलक विदला जाता है तो ये बहुलक जैवनियनीकृत बहुलक उत्थापित हैं।

जैसे - जैविक तंत्र में प्रोटीन, -यूरिलिक अम्ल आदि का एन्जाइम के हारा नियनीकरण, यह नियनीकृत बहुलक नहीं होता है। जिससे प्रदूषण की समस्या बन जाती है। या उसे के लिए ऐसे संश्लेषित बहुलक बनाये, जिनका नियनीकरण हो सकता है।

Ex. i) PHBV (पॉली-β-हाइड्रोबीटी यूटाइडेट को - β-हाइड्रोबीटी ऐरेट) →

यह β-हाइड्रोबीटी यूटेनोइडक अम्ल एवं β-हाइड्रोबीटी पेन्टेनोइडक अम्ल के सहबहुलकीकरण से बनते हैं। एस्टर समूह उपस्थित होता है।



PHBV



उपयोग :- निकॉष मैक्रोफिल्म, अस्थि रोग के उपचारों तथा नियमित इंज रिलीज में किया जाता है।

(2) पॉली (एलाइडोलिड अम्ल) तथा पॉली (लैटिक्टु अम्ल) :-

सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। इनका उपयोग शाल्क चिकित्सा में वांछा खांसे (stitches) में किया जाता है।

(3) नाइट्रोन - 2 - नाइट्रोन - 6 :-

क्रोमोइड अम्ल जा ए एकान्तरित पॉलीएमाइड सहबहुलक और तथा जौबनिम्नीकृत है। जब जलावसीन एवं ऐमीनो



नोट पद वृक्षी बहुलक है।

⇒ प्राकृतिक रबड़ :- रबड़ का पेड़ - हेविआ ब्रेसिलियेन्सस के क्षीर से प्राप्त होता है।

रबड़ प्राप्त करने की विधि :-

पहले रबड़ के वेङ्गे पर चीरा लगाया जाता है तो दूध ऐसा पदार्थ क्षीर (Latex) प्राप्त होता है। इसे एकत्रित कर लिया जाता है।

तथा इस क्षीर को पहले पानी मिलाकर हनुम कर लिया जाता है इसमें रबड़ की 10-20% मात्रा रठ जाते। फिर एक प्रक्रियात एसिटिक अमल मिलाकर दिया जाता है जिससे रबड़ के कोलोडीन रक्कन्डिल होकर अवदोषित हो जाते हैं, इसे दान कर प्रस्तर कर लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त रबड़ को कैप रबड़ कहते हैं। इसकी प्रत्यास्थिता कुम एवं यह विपरिपा होता है।


चट हनुम व कार में अविहेय लेटिन C.S., तारपीन का तेल, डीथर, जेजीन, पेट्रोल आदि में निहैयवाल होता है।

उपयोग :- जूते, अरसानी कोट, गोप्त की कोट जनोम में।

संघटन एवं संरचना :-


प्राकृतिक रबड़ का संघटन (C_5H_8)_n होता है। जब आइसोप्रीन एकलक इकड़ि आपस में पुँछकर एक बड़े अणु पौली आइसोप्रीन बनाते हैं। यह अणीलापन एवं अपनी आकृति को बनाये रखने के लिए प्रत्यास्थिता कुम होती है। क्योंकि इसकी बहुलक शुरुखला में लिंगुल जन्धों की सरूप्या का अभाव होता है।

प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक नाम = पौली आइसोप्रीन पौली आइसोप्रीन का C.I. (सम्पर्क) रस्म प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। ट्रांस (trans) 0% विपर रूप 'गुटा परचा' कहलाता है। प्राकृतिक रबड़ के लेटेक्स में 30-60% रबड़ होता है।



समपक्ष - पॉली आइसोप्रीन (प्राकृतिक रबड़)

गुदा परचा रूप \Rightarrow KF



विपक्ष - पॉली आइसोप्रीन (गुदा परचा)

⇒ रबड़ का वल्कनीकरण :-

वल्कनीकरण विधि का आविष्कार

"ग्रुड ईचर" नामक बैज्ञानिक ने 1839 में किया।

प्राकृतिक तथा संबलिष्ट रबड़ में बहुलक्ष शृंखलाएँ कुण्डलित रहती हैं। अतः ऐसे रबड़ में भी प्रत्यास्थ गुण कम होते हैं। ये तिर्यक् एवं ऊपरी का अभाव होता है। परन्तु जब रबड़ को सल्फर (S) के साथ गर्म करते हैं तो बहुलक्ष शृंखलाओं के मध्य अनेक स्थानों पर सल्फर रोता (तिर्यक् लंबघ) जान जाते हैं। इन सल्फर सेतुओं के कारण रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण बढ़ जाता है। इस अकार के रबड़ की वल्कनीकृत रबड़ तथा यह पहिया वल्कनीकरण कुहलाती है।




fig - वल्कनीकृत रबड़ की प्रत्यास्थता

वल्कनीकरण रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके किया जाता है। यह किया धीमी होती है। 270 की उपस्थिति इस किया का केंद्र बंदा रहती है।

बहुलक्ष का आण्विक इव्यमान :-

बहुलक्ष का आण्विक इव्यमान

दो तरह से किया प्रदर्शित करते हैं।

(i) संख्या और आण्विक इव्यमान (M_n) :-

जब समस्त अणुओं के (एकलक्ष) इव्यमान के अणुओं की संख्या (एकलक्ष की संख्या) रो विग्रहित

किया जाता है तो प्राप्त मान को संख्या और आविक डब्यमान कहते हैं।

माना (n_1) अणुओं में प्रत्येक अणु का डब्यमान (M_1) है तो n_1 अणुओं का कुल डब्यमान $n_1 \times M_1$

इसी प्रकार n_2 अणुओं का कुल डब्यमान $n_2 \times M_2$
अतः n_n अणुओं का आविक डब्यमान

$$= M_1 n_1 + M_2 n_2 + M_3 n_3 + \dots$$

$$= \sum n_i$$

$$\text{समस्त अणुओं की संख्या} = n_1 + n_2 + n_3 + \dots$$

$$= \sum n_i$$

$$\text{संख्या और आविक डब्यमान} = \frac{\sum N_i}{\sum n_i}$$

n का निर्धारण प्रायः चरासारण द्वारा करते हैं।


ii) डब्यमान और आविक डब्यमान (M_w) →

जब अणुओं के समूहों के आविक डब्यमान भिन्न-2 होते हैं। तब इस डब्यमान के उनके प्रत्येक के आविक डब्यमान से गुण करते हैं। प्रत्यक्ष गुणफलों को जोड़ देते हैं। इस योग से अणुओं के आविक डब्यमानों का भाग देते हैं। प्राप्त भागफल को डब्यमान और आविक डब्यमान कहते हैं।

ऐसे माना की n_1, n_2, n_3, \dots अणुओं में प्रत्येक अणु का डब्यमान है M_1, M_2, M_3, \dots है तो n_1 अणुओं का कुल डब्यमान = $n_1 M_1$, n_2 अणुओं का कुल डब्यमान = $n_2 M_2$

n, अणुओं का आपेक्षित आण्विक इत्यमान M₁, N₁, X_M, (20)

n₂ अणुओं का आपेक्षित आण्विक इत्यमान



$$= N_2 M_2^2$$

समस्त अणुओं का मुक्त आण्विक इत्यमान

$$= N_1 M_1 + N_2 M_2 + \dots$$

समस्त अणुओं का आपेक्षित आण्विक इत्यमान

$$= N_1 M_1^2 + N_2 M_2^2 + N_3 M_3^2 + \dots$$

$$= \sum NM^2$$

$$\boxed{\text{इत्यमान औसत आण्विक इत्यमान} = \frac{\sum NM^2}{\sum NM}}$$

बहुपरिक्लेपण वातांक : →

किसी बहुलक के भार औसत अणुभार संख्या औसत अणुभार का ज्ञानपात्र बहुपरिक्लेपण वातांक (Polydispersity index) (PDI) कहलाता है।

$$\boxed{PDI = \frac{\bar{M}_w}{M_n}}$$